

SecurLogon

Служба обеспечения совместимости <gost@basealt.ru>, Максим Князев

v1.1 18.11.2022

Дистрибутивы

- Установка производилась на образе ОС: **Альт Рабочая Станция 10**

```
Linux host-15 5.10.82-std-def-alt1 #1
 SMP Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
```

- `jcpcs11-*_x64.rpm`
- `SecurLogon*_x64.tgz`

Установка SecurLogon

1.0. Перед установкой необходимо обновить систему в режиме супер-пользователя:

```
$ su-
# apt-get update
```

1.1. Для корректной работы программы, необходимо удалить пакет `openct`:

```
# apt-get remove openct libopenct pcsc-lite-openct
```

1.2. Установить "Единый Клиент JaCarta":

```
# apt-get install ./jcpcs11-*_x64.rpm
```

1.3. Также необходимо установить следующие зависимости:

```
# apt-get install libxkbcommon-x11 libxcb-render-util libxcbutil-keysyms libqt5-dbus \
 libxcbutil-image libxcbutil-icccm libts0 qt5-base-common libqt5-core libqt5-gui \
 libqt5-network libqt5-xcbqpa libqt5-eglfskmsupport libqt5-widgets libqt5-opengl \
 libqt5-printsupport libqt5-eglfskmsupport pcsc-lite pcsc-lite-ccid liblightdm-qt5 \
 openssl-gost-engine cracklib cracklib-utils cracklib-words libpwquality libopenc \
 opensec libp11 libcrypto1.1 qt5-graphicaleffects qt5-quickcontrols qt5-quickcontrols2 \
 freerdp rsyslog
```

1.4. Необходимо установить пакет для работы сетевой аутентификации:

```
# apt-get install sssd-tools adcli nss-utils task-auth-freeipa
```

1.5. Для установки продукта SecurLogon необходимо распаковать архив с дистрибутивом продукта и запустить установку. В начале установки, программа попросит разрешение на установку из официального репозитория и перезагрузки системы. Нажимаем "Enter":

```
$ tar -xvf SecurLogon*_x64.tgz  
# ./install.sh
```

Запуск SecurLogon

2.0. Запустить SecurLogon из меню приложений **Приложения** → **Стандартные** → **SecurLogon**

