

# ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА АЛТ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ 9.2

## Установка дистрибутива

### *Содержание*

1	Подготовка к установке.....	3
1.1	Способы первоначальной загрузки .....	3
1.1.1	Создание загрузочного flash-диска .....	3
1.1.2	Проверка целостности записанного образа.....	4
1.2	Источники установки .....	5
1.2.1	Запуск сетевой установки .....	6
1.2.2	Установка с жёсткого диска.....	6
2	Начало установки: загрузка системы .....	8
3	Последовательность установки .....	11
3.1	Язык.....	12
3.2	Лицензионный договор .....	13
3.3	Дата и время .....	14
3.4	Подготовка диска .....	16
3.4.1	Выбор профиля разбиения диска .....	16
3.4.2	Автоматические профили разбиения диска .....	17
3.4.3	Ручной профиль разбиения диска .....	17
3.4.4	Дополнительные возможности разбиения диска .....	18
3.5	Установка системы .....	24
3.6	Сохранение настроек .....	26
3.7	Установка загрузчика .....	27
3.8	Настройка сети .....	29
3.9	Администратор системы .....	31
3.10	Системный пользователь .....	32
3.11	Установка пароля на LUKS-разделы .....	32
3.12	Завершение установки .....	34
3.13	Особенности установки в UEFI-режиме.....	35

3.13.1	Начальный загрузчик EFI.....	35
3.13.2	Подготовка диска .....	37
3.13.3	Установка загрузчика .....	37
3.14	Проблемы при установке системы .....	38
4	Обновление системы до актуального состояния .....	40

# 1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Для установки дистрибутива необходимо:

- выбрать способ первоначальной загрузки компьютера;
- выбрать источник установки.

## 1.1 Способы первоначальной загрузки

Для загрузки компьютера с целью установки системы необходимо воспользоваться носителем, содержащим начальный загрузчик. Таким носителем может быть flash-накопитель, который можно сделать загрузочным.

### 1.1.1 Создание загрузочного flash-диска

Для создания загрузочного flash-диска понадобится файл ISO-образа установочного диска с дистрибутивом. Файл ISO-образа диска – это файл специального формата, подготовленный для записи на диск. Установочные ISO-образы являются гибридными (Hybrid ISO/IMG), что позволяет производить установку, записав такой образ на flash-накопитель.

Для этого можно воспользоваться командой:

```
dd oflag=direct if=<файл-образа.iso> of=</dev/sdX> bs=1M
status=progress; sync
```

где:

файл-образа.iso – ISO-образ установочного диска с дистрибутивом;

/dev/sdX – устройство, соответствующее flash-диску.

Для удобства показа прогресса записи можно установить пакет pv и использовать команду:

```
pv <файл-образа.iso> | dd oflag=direct of=</dev/sdX> bs=1M; sync
```

где:

файл-образа.iso – ISO-образ установочного диска с дистрибутивом;

/dev/sdX – устройство, соответствующее flash-диску.

Просмотреть список доступных устройств можно командой lsblk или blkid.

Например, так можно определить имя USB-устройства:

```
$ lsblk | grep disk
sda      8:0      0 931,5G  0 disk
sdb      8:16      0 931,5G  0 disk
sdc      8:32      1   7,4G  0 disk
```

USB-диск имеет имя устройства sdc.

Затем записать:

```
# dd oflag=direct if=/iso/alt-workstation.iso of=/dev/sdc bs=1M
status=progress; sync
```

или, например, так:

```
# pv /iso/alt-workstation.iso | dd oflag=direct of=/dev/sdc bs=1M;sync
dd: warning: partial read (524288 bytes); suggest iflag=fullblock
4GiB 0:10:28 [4,61MiB/s] [=====> ] 72%
ETA 0:04:07
```

В операционной системе OS X для создания загрузочного flash-диска можно использовать команду:

```
sudo dd if=alt-workstation.iso of=/dev/diskX bs=1M
sync
```

где alt-workstation.iso – образ диска ISO, а /dev/diskX – usb-устройство.

Просмотреть список доступных устройств можно командой:

```
diskutil list
```

В операционной системе Windows для создания загрузочного flash-диска можно воспользоваться программой Image Writer.

Весь процесс записи установочного диска на USB Flash при этом состоит из следующих шагов:

- скачать образ дистрибутива;
- скачать архив с программой Win32 Disk Imager или ROSA Image Writer;
- распаковать файлы программы из архива в любой каталог;
- вставить flash-диск в USB-разъем (размер flash-диска должен быть не меньше размера скачанного образа диска);
- запустить файл .exe;
- в появившемся окне выбрать iso образ дистрибутива (для ROSA Image Writer), указав в поле «Тип файлов» все файлы – пункт \*.\* (для Win32 Disk Imager);
- выбрать устройство (flash-диск);
- нажать кнопку «Write» (Win32 Disk Imager) или «Запись» (ROSA Image Writer) для записи образа на flash-диск.

Созданный, описанными выше способами, flash-диск является одновременно и загрузочным, и установочным. В результате, установка дистрибутива может быть произведена исключительно с использованием flash-диска.

#### 1.1.2 Проверка целостности записанного образа

Для проверки целостности записанного образа необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) определить длину образа в байтах:

```
$ du -b alt-workstation.iso | cut -f1
5264179200
```

- 2) посчитать контрольную сумму образа (или просмотреть контрольную сумму образа из файла MD5SUM на сервере FTP):

```
$ md5sum alt-workstation.iso
c50590262ccf3eb2fdafc1d38866c521a alt-workstation.iso
```

- 3) подсчитать контрольную сумму записанного образа на DVD или USB Flash (выполняется под правами пользователя root):


```
# head -c 5264179200 /dev/sdd | md5sum
c50590262ccf3eb2fdafc1d38866c521a
```

где размер после -c – вывод в п.1, а /dev/sdd – устройство DVD или USB Flash, на которое производилась запись.

## 1.2 Источники установки

После первоначальной загрузки с одного из поддерживаемых носителей, можно выбрать источник установки – место, откуда программа установки будет брать все необходимые при установке данные (прежде всего устанавливаемое программное обеспечение (далее – ПО)). Так как установка системы возможна не только с лазерного диска, то можно выбрать один из поддерживаемых альтернативных источников установки. Выбрать источник установки можно при помощи кнопки <F4> (Рис. 1).

*Установка. Выбор источника установки*



*Рис. 1*

Источники установки:

- Сетевые:
  - FTP-сервер;
  - NFS-сервер;
  - HTTP-сервер;
- Локальные:
  - DVD-диск;
  - Внешний жёсткий диск.

Условием для всех способов установки является доступность дерева файлов, аналогичного содержимому установочного диска.

#### 1.2.1 Запуск сетевой установки

Кнопка <F4> позволяет выбрать источник сетевой установки: FTP, HTTP или NFS-сервер. Нужно указать имя или IP-адрес сервера и каталог (начиная с /), в котором размещён дистрибутив. В случае установки по протоколу FTP может понадобиться ввести имя пользователя и пароль.

Пример установки:

- имя сервера: 192.168.0.1;
- каталог: /pub/netinstall;

в данном каталоге на сервере должны находиться:

- файл altinst;
- каталог Metadata;
- каталог ALTLinux с подкаталогами RPMS.секция, содержащими rpm-пакеты.

Для получения подобного дерева каталогов на стороне сервера достаточно скопировать содержимое установочного лазерного диска в один из подкаталогов FTP-сервера (либо HTTP или NFS-сервера). В описанном примере это каталог /pub/netinstall.

При сетевой установке со стороны клиента (компьютера, на который производится установка) может понадобиться определить параметры соединения с сервером. В этом случае на экране будут появляться диалоги, например, с предложением выбрать сетевую карту (если их несколько) или указать тип IP-адреса: статический (потребуется вписать его самостоятельно) или динамический (DHCP).

После успешного соединения с сервером в память компьютера будет загружен образ установочного диска, после чего начнётся установка системы так же, как и при установке с лазерного диска.

#### 1.2.2 Установка с жёсткого диска

Аналогично установке по сети можно установить ОС «Альт Рабочая станция» с жёсткого диска. Для этого понадобится подключить дополнительный жёсткий диск с дистрибутивом. Чтобы

выбрать подключённый диск в качестве источника установки, нужно кнопкой <F4> выбрать источник установки «Жёсткий диск». По нажатию <Enter> на экране появится диалог выбора дискового раздела, а после – выбора пути к каталогу с дистрибутивом. После указания пути начнётся установка системы. При желании можно сразу указать путь к дистрибутиву, сделав в строке параметров загрузки запись вида:

```
automatic=method:disk,disk:sdb,partition:sdbX,directory:<путь_к_каталогу_с_дистрибутивом>
```

В данной команде <путь\_к\_каталогу\_с\_дистрибутивом> – полный путь до каталога, в котором находится дистрибутив.

## 2 НАЧАЛО УСТАНОВКИ: ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Для начала установки ОС «Альт Рабочая станция» необходимо загрузиться с носителя, на котором записан дистрибутив. Для этого может потребоваться включить в BIOS опцию загрузки с оптического привода или с USB-устройства.

**Примечание.** Способ входа в меню BIOS и расположение конкретных настроек может сильно отличаться в зависимости от используемого оборудования. Чаще всего для входа в BIOS необходимо нажать клавишу <Delete>, как только компьютер начнёт загружаться. За полной инструкцией по настройке обратитесь к документации к вашему оборудованию.

Загрузка с установочного диска начинается с меню, в котором перечислено несколько вариантов загрузки (Рис. 2):

- «Загрузка с жесткого диска» – запуск уже установленной на жестком диске операционной системы;
- «Установка» – установка операционной системы;
- «LiveCD» – в этом режиме работа ОС «Альт Рабочая станция» осуществляется непосредственно с DVD/flash-диска, не затрагивая установленную на жестком диске ОС. Режим LiveCD позволяет быстро начать работу с компьютером, избегая длительного процесса установки ОС в постоянную память;
- «LiveCD с поддержкой сеансов» – в этом режиме работа ОС «Альт Рабочая станция» осуществляется непосредственно с flash-диска, не затрагивая установленную на жестком диске ОС. Поддержка сеансов предполагает, что все изменения в настройках ОС, сделанные в текущей сессии, после перезагрузки компьютера будут сохранены и восстановлены в новом сеансе автоматически;
- «Восстановление системы» – восстановление уже установленной, но так или иначе поврежденной ОС Linux путем запуска небольшого образа ОС в оперативной памяти. Восстановление системы потребует некоторой квалификации. Этот пункт также может быть использован для сбора информации об оборудовании компьютера, которую можно отправить разработчикам, если ОС «Альт Рабочая станция» устанавливается и работает неправильно. Загрузка восстановительного режима заканчивается приглашением командной строки:  
[root@localhost /]#;
- «Проверка оперативной памяти» – проверка целостности оперативной памяти. Процесс диагностики заключается в проведении нескольких этапов тестирования каждого отдельного модуля ОЗУ (данный процесс будет выполняться бесконечно, пока его не остановят, необходимо дождаться окончания хотя бы одного цикла проверки).

На данном этапе установки не поддерживается «мышь», поэтому для выбора различных вариантов и опций установки необходимо воспользоваться клавиатурой.



### Установка. Загрузка с установочного диска




Рис. 2

В строке «Параметры загрузки», меню начального загрузчика, можно вручную задать параметры, передаваемые ядру, например:

- `nomodeset` – не использовать `modeset`-драйверы для видеокарты;
- `vga=normal` – отключить графический экран загрузки установщика;
- `xdriver=vesa` – явно использовать видеодрайвер `vesa`. Данным параметром можно явно указать нужный вариант драйвера;
- `acpi=off noapic` – отключение ACPI (управление питанием), если система не поддерживает ACPI полностью.

Можно получить справку по любому пункту меню, выбрав этот пункт и нажав <F1>. Кроме установки с лазерного диска доступно несколько вариантов сетевой установки и установка с жесткого диска.

Нажатие клавиши <F2> вызывает переход к окну выбора языка. От выбора языка в загрузчике зависит язык интерфейса загрузчика и программы установки.

Нажатие клавиши <F3> открывает меню доступных видеорежимов (разрешений экрана). Это разрешение будет использоваться во время установки и загрузки установленной системы.

Выбрать источник установки можно, нажав клавишу <F4>.

Нажатие клавиши <F5> выполняет переход к списку модулей для определения состава системных служб и сервисов, с которыми ядро ОС «Альт Рабочая станция» будет установлено на загрузочный носитель.

Сочетание клавиш <Ctrl>+<Alt>+<F1> – выдает технические сведения о выполнении процесса установки ОС «Альт Рабочая станция».

Чтобы начать процесс установки, нужно клавишами перемещения курсора <↑>, <↓> выбрать пункт меню «Установка» и нажать <Enter>. В начальном загрузчике установлено небольшое время ожидания: если в этот момент не предпринимать никаких действий, то будет загружена та система, которая уже установлена на жестком диске. Если пропустили нужный момент, перезагрузите компьютер и вовремя выберите пункт «Установка».

Начальный этап установки не требует вмешательства пользователя: происходит автоматическое определение оборудования и запуск компонентов программы установки. Сообщения о том, что происходит на этом этапе, можно просмотреть, нажав клавишу <ESC>.

### 3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

До того, как будет произведена установка базовой системы на жесткий диск, программа установки работает с образом системы, загруженным в оперативную память компьютера.

Если инициализация оборудования завершилась успешно, будет запущен графический интерфейс программы-установщика. Процесс установки разделен на шаги; каждый шаг посвящен настройке или установке определенного свойства системы. Шаги нужно проходить последовательно, переход к следующему шагу происходит по нажатию кнопки «Далее». При помощи кнопки «Назад» при необходимости можно вернуться к уже пройденному шагу и изменить настройки. Однако на этом этапе установки возможность перехода к предыдущему шагу ограничена теми шагами, где нет зависимости от данных, введенных ранее.

В случае необходимости отмены установки, необходимо нажать кнопку <Reset> на корпусе системного блока компьютера.

**П р и м е ч а н и е .** Совершенно безопасно выполнить отмену установки только до шага «Подготовка диска», поскольку до этого момента не производится никаких изменений на жестком диске. Если прервать установку между шагами «Подготовка диска» и «Установка загрузчика», существует вероятность, что после этого с жесткого диска не сможет загрузиться ни одна из установленных ОС (если такие имеются).

Технические сведения о ходе установки можно посмотреть, нажав <Ctrl>+<Alt>+<F1>, вернуться к программе установки – <Ctrl>+<Alt>+<F7>. По нажатию <Ctrl>+<Alt>+<F2> откроется отладочная виртуальная консоль.

Каждый шаг сопровождается краткой справкой, которую можно вызвать, нажав <F1>.

Во время установки системы выполняются следующие шаги:

- язык;
- лицензионный договор;
- дата и время;
- подготовка диска;
- установка системы;
- сохранение настроек;
- установка загрузчика;
- настройка сети;
- администратор системы;
- системный пользователь;
- установка пароля на шифрованные разделы;
- завершение установки.

### 3.1 Язык

Установка начинается с выбора основного языка – языка интерфейса программы установки и устанавливаемой системы (Рис. 3).

*Установка. Выбор языка*



*Рис. 3*

Также на данном этапе выбирается вариант переключения раскладки клавиатуры. Раскладка клавиатуры – это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Переключение между раскладками осуществляется при помощи специально зарезервированных для этого клавиш.

Для настройки варианта переключения раскладки клавиатуры в пункте «Выберите вариант переключения раскладки клавиатуры» необходимо установить одно из следующих значений (доступно при выборе русского языка, в качестве основного):

- клавиши <Alt> и <Shift> одновременно;
- клавиша <CapsLock>;
- клавиши <Control> и <Shift> одновременно;
- клавиша <Control>;
- клавиша <Alt>.



Если выбранный основной язык имеет всего одну раскладку (например, при выборе английского языка в качестве основного), эта единственная раскладка будет принята автоматически.

После завершения настройки основного языка и варианта переключения раскладки клавиатуры необходимо нажать кнопку «Далее».

### 3.2 Лицензионный договор

После окна выбора языковых параметров ОС «Альт Рабочая станция» программа установки переходит к окну «Лицензионный договор» (Рис. 4).

Перед продолжением установки следует внимательно прочитать условия, регулирующие права владельца экземпляра дистрибутива ОС «Альт Рабочая станция» на использование дистрибутива, а также включенных в состав дистрибутива отдельных программ для ЭВМ в установленных условиях пределах.

#### *Установка. Лицензионный договор*




Рис. 4


Если вы приобрели дистрибутив, то данное лицензионное соглашение прилагается в печатном виде к вашей копии дистрибутива. Лицензия относится ко всему дистрибутиву ОС «Альт Рабочая станция».

Для подтверждения согласия, необходимо отметить пункт «Да, я согласен с условиями» и нажать кнопку «Далее».

### 3.3 Дата и время

После окна «Лицензионный договор» программа установки переходит к окну «Дата и время». На данном этапе выполняется выбор страны и города, по которым будет определен часовой пояс и установлены системные часы (Рис. 5). Для корректной установки даты и времени достаточно правильно указать часовой пояс и выставить желаемые значения для даты и времени.

*Установка. Выбор часового пояса*



*Рис. 5*

На этом шаге следует выбрать часовой пояс, по которому нужно установить часы. Для этого в соответствующих списках выберите страну, а затем регион. Поиск по списку можно ускорить, набирая на клавиатуре первые буквы искомого слова.


Пункт «Хранить время в BIOS по Гринвичу» выставляет настройки даты и времени в соответствии с часовыми поясами, установленными по Гринвичу, и добавляет к местному времени часовую поправку для выбранного региона.

После выбора часового пояса будут предложены системные дата и время по умолчанию.

Для ручной установки текущих даты и времени нужно нажать кнопку «Изменить». Откроется окно ручной настройки системных параметров даты и времени (Рис. 6).

Для синхронизации системных часов (NTP) с удаленным сервером по локальной сети или по сети Интернет нужно отметить пункт «Получать точное время с NTP-сервера» и указать предпочитаемый NTP-сервер. В большинстве случаев можно указать сервер pool.ntp.org.

#### *Установка. Настройка времени*



*Рис. 6*

Если выбрана опция «Получать точное время с NTP-сервера», то компьютер может и сам быть сервером точного времени. Для работы компьютера в качестве сервера точного времени внутри локальной сети нужно отметить пункт «Работать как NTP-сервер».

Для сохранения настроек и продолжения установки системы в окне ручной установки даты и времени необходимо нажать кнопку «ОК» и затем в окне «Дата и время» нажать кнопку «Далее».

**Примечание.** В случае если ОС «Альт Рабочая станция» устанавливается как вторая ОС, необходимо снять отметку с пункта «Хранить время в BIOS по Гринвичу», иначе время в уже установленной ОС может отображаться некорректно.



### 3.4 Подготовка диска


На этом этапе программа установки подготавливает площадку для установки ОС «Альт Рабочая станция», в первую очередь – выделяется свободное место на диске.

Переход к этому шагу может занять некоторое время – период ожидания может быть разным и зависит от производительности компьютера, объема жесткого диска, количества разделов на нем и других параметров.

#### 3.4.1 Выбор профиля разбиения диска

После завершения первичной конфигурации загрузочного носителя откроется окно «Подготовка диска» (Рис. 7). В списке разделов перечислены уже существующие на жестких дисках разделы (в том числе здесь могут оказаться съемные USB-носители, подключенные к компьютеру в момент установки).

*Установка. Выбор профиля разбиения диска(ов)*



*Рис. 7*

В списке «Выберите метод установки» перечислены доступные профили разбиения диска. Профиль – это шаблон распределения места на диске для установки ОС. Можно выбрать один из профилей:

- использовать неразмеченное пространство;



- удалить все разделы и создать разделы автоматически;
- подготовить разделы вручную.

### 3.4.2 Автоматические профили разбиения диска

Первые два профиля предполагают автоматическое разбиение диска. Выбор автоматического профиля разбиения диска влияет также и на предлагаемый по умолчанию профиль устанавливаемого программного обеспечения.

При разбиении диска будут выделены отдельные разделы для подкачки и для корневой файловой системы. Оставшееся место будет отведено под файловую систему содержащую домашние каталоги пользователей /home.

**П р и м е ч а н и е .** При использовании автоматических профилей разбиения дисков, соответствующие изменения на диске происходят сразу же по нажатию кнопки «Далее» – будет произведена запись новой таблицы разделов на НЖМД и форматирование разделов.

Если при применении одного из профилей автоматического разбиения диска доступного места на диске окажется недостаточно, то на экран будет выведено сообщение об ошибке:

Невозможно применить профиль, недостаточно места на диске

Если данное сообщение появилось после попытки применить профиль «Использовать неразмеченное пространство», то можно полностью очистить место на диске, применив профиль «Удалить все разделы и создать разделы автоматически».

Если сообщение о недостатке места на диске появляется и при применении профиля «Удалить все разделы и создать разделы автоматически», то это связано с недостаточным для использования автоматических методов разметки объемом всего диска. В этом случае следует воспользоваться профилем разбиения «Подготовить разделы вручную».

**П р и м е ч а н и е .** При применении профиля «Удалить все разделы и создать разделы автоматически» будут удалены все данные со всех дисков (включая внешние USB-носители) без возможности восстановления. Рекомендуется использовать эту возможность при полной уверенности в том, что диски не содержат никаких ценных данных.

### 3.4.3 Ручной профиль разбиения диска

При необходимости освободить часть дискового пространства следует воспользоваться профилем разбиения «Подготовить разделы вручную». Можно удалить некоторые из существующих разделов или содержащиеся в них файловые системы. После этого можно создать необходимые разделы самостоятельно или вернуться к шагу выбора профиля и применить один из автоматических профилей. Выбор этой возможности требует знаний об устройстве диска и технологиях его разбиения.

По нажатию «Далее» будет произведена запись новой таблицы разделов на диск и форматирование разделов. Разделы, только что созданные на диске программой установки, пока не со-

держат данных и поэтому форматируются без предупреждения. Уже существовавшие, но измененные разделы, которые будут отформатированы, помечаются специальным значком в колонке «Файловая система» слева от названия. При уверенности в том, что подготовка диска завершена, подтвердите переход к следующему шагу нажатием кнопки «ОК».

Не следует форматировать разделы с теми данными, которые необходимо сохранить, например, с пользовательскими данными (/home) или с другими операционными системами. С другой стороны, отформатировать можно любой раздел, который нужно «очистить» (удалить все данные).

#### 3.4.4 Дополнительные возможности разбиения диска

Ручной профиль разбиения диска позволяет установить ОС на программный RAID-массив, разместить разделы в томах LVM и использовать шифрование на разделах. Данные возможности требуют от пользователя понимания принципов функционирования указанных технологий.

##### 3.4.4.1 Создание программного RAID-массива

Избыточный массив независимых дисков RAID (redundant array of independent disks) – технология виртуализации данных, которая объединяет несколько НЖМД в логический элемент для избыточности и повышения производительности.

**Примечание.** Для создания программного RAID-массива потребуется минимум два жёстких диска.

Программа установки поддерживает создание программных RAID-массивов следующих типов:

- RAID 1;
- RAID 0;
- RAID 4/5/6;
- RAID 10.

Процесс подготовки к установке на RAID условно можно разбить на следующие шаги:

- создание разделов на жёстких дисках;
- создание RAID-массивов на разделах жёсткого диска;
- создание файловых систем на RAID-массиве.


При создании разделов на жёстких дисках для последующего включения их в RAID-массивы следует указать «Тип раздела» для них равным «Linux RAID» (Рис. 8).

В этом окне необходимо настроить следующие параметры:

- «Размер» – в поле необходимо указать размер будущего раздела в Мбайт;
- «Смещение» – в поле необходимо указать смещение начала данных на диске в Мбайт;
- «Основной раздел» – необходимо отметить пункт, если раздел является основным для установки ОС;

- «Тип раздела» – в выпадающем поле нужно выбрать значение «Linux RAID» для последующего включения раздела в RAID-массивы.

*Установка. Создание раздела Linux RAID*




*Рис. 8*

При создании разделов следует учесть, что объём результирующего массива может зависеть от размера, включённых в него разделов жёсткого диска. Например, при создании RAID 1, результирующий размер массива будет равен размеру минимального участника.

После создания разделов на дисках можно переходить к организации самих RAID-массивов. Для этого в списке следует выбрать пункт «RAID», после чего нажать кнопку «Создать RAID».

Далее мастер предложит выбрать тип массива (Рис. 9) и указать его участников (Рис. 10).

После создания RAID-массивов их можно использовать как обычные разделы на жёстких дисках, то есть, на них можно создавать файловые системы или же, например, включать их в LVM-тома.

*Установка. Выбор типа RAID-массива**Рис. 9*




Рис. 10

#### 3.4.4.2 Создание LVM-томов

Менеджер логических дисков LVM (Logical Volume Manager) – средство гибкого управления дисковым пространством, которое позволяет создавать поверх физических разделов (либо неразбитых дисков) логические тома, которые в самой системе будут видны как обычные блочные устройства с данными (обычные разделы).


Процесс подготовки к установке на LVM условно можно разбить на следующие шаги:

- создание группы томов LVM;
- создание томов LVM;
- создание файловых систем на томах LVM.

Для создания группы томов LVM может потребоваться предварительно удалить таблицу разделов с жёсткого диска.

**Примечание.** Для создания группы томов LVM может потребоваться предварительно удалить таблицу разделов с жесткого диска.

Для создания группы томов LVM в списке следует выбрать пункт «LVM», после чего нажать кнопку «Создать группу томов» (Рис. 11).

*Установка. Создание группы томов LVM**Рис. 11*

После создания группы томов LVM ее можно использовать как обычный жесткий диск, то есть внутри группы томов можно создавать тома (аналог раздела на физическом жестком диске) и файловые системы внутри томов (Рис. 12).






Рис. 12

#### 3.4.4.3 Создание зашифрованных разделов

Программа установки ОС «Альт Рабочая станция» позволяет создавать кодированные разделы с использованием встроенных средств маскирования.

Для создания кодированного раздела и выполнения дальнейшей разметки нужно выбрать требуемый диск и нажать кнопку «Создать зашифруемый раздел».

В открывшемся окне (Рис. 13) доступны следующие настройки:

- «Размер» – общий размер зашифрованного тома;
- «Смещение» – настройка осуществляется с помощью ползунка либо путем ввода значения с клавиатуры (в поле необходимо указать смещение начала данных на диске в Мбайт);
- «Основной раздел» – необходимо отметить пункт, если раздел является основным для установки ОС;
- «Тип раздела» – в выпадающем поле нужно выбрать значение «Linux»;
- «Создать зашифруемый том» – отметить пункт для автоматического перехода к настройке файловой системы на данном разделе;
- «Показывать дополнительные настройки» – отметить пункт для отображения дополнительных настроек при последующей работе с разделом.




Рис. 13

После создания кодированного раздела мастер, как и при создании обычного раздела, предложит создать на нем файловую систему и при необходимости потребует указать точку монтирования.

**П р и м е ч а н и е .** Установка загрузчика на кодированный раздел не поддерживается.


Для сохранения всех внесенных настроек и продолжения установки в окне «Подготовка диска» нужно нажать кнопку «Далее».

### 3.5 Установка системы

На данном этапе происходит распаковка ядра и установка набора программ, необходимых для работы ОС «Альт Рабочая станция».

Программа установки предлагает выбрать дополнительные пакеты программ, которые будут включены в состав ОС «Альт Рабочая станция» и установлены вместе с ней на диск (Рис. 14).



*Установка. Выбор групп пакетов**Рис. 14*

Под списком групп на экране отображается информация об объеме дискового пространства, которое будет занято после установки пакетов, входящих в выбранные группы.

Опция «Показать состав группы» выводит список программных пакетов, входящих в состав той или иной группы пакетов.

Выбрав группы пакетов, следует нажать «Далее», после чего начнется установка пакетов (Рис. 15).

Установка происходит автоматически в два этапа:

- получение пакетов;
- установка пакетов.

Получение пакетов осуществляется с источника, выбранного на этапе начальной загрузки. При сетевой установке (по протоколу FTP или HTTP) время выполнения этого шага будет зависеть от скорости соединения.




Рис. 15

### 3.6 Сохранение настроек

Начиная с данного этапа, программа установки работает с файлами только что установленной базовой системы. Все последующие изменения можно будет совершить после завершения установки посредством редактирования соответствующих конфигурационных файлов или при помощи модулей управления, включенных в дистрибутив.

После завершения установки базовой системы выполняется шаг сохранения настроек (Рис. 16). Он проходит автоматически и не требует вмешательства пользователя, на экране отображается индикатор выполнения.

На данном этапе производится перенос настроек, выполненных на первых шагах установки, в установленную базовую систему. Также производится запись информации о соответствии разделов жесткого диска смонтированным на них файловым системам (заполняется конфигурационный файл `/etc/fstab`).

После сохранения настроек осуществляется автоматический переход к следующему шагу.






Рис. 16

### 3.7 Установка загрузчика

Загрузчик ОС – программа, которая позволяет загружать ОС «Альт Рабочая станция» и другие ОС, если они установлены на данной машине.


Программа установки автоматически определяет, в каком разделе НЖМД следует располагать загрузчик для возможности корректного запуска ОС «Альт Рабочая станция» (Рис. 17).


Положение загрузчика, в случае необходимости, можно изменить в выпадающем списке «Устройство», выбрав другой раздел.

**П р и м е ч а н и е .** Если планируется использовать и другие операционные системы, уже установленные на этом компьютере, тогда имеет значение, на каком жёстком диске или разделе будет расположен загрузчик.

Для ограничения доступа к опциям загрузки можно установить пароль на загрузчик (Рис. 18). Для этого необходимо отметить пункт «Установить или сбросить пароль» и, в появившихся полях для ввода, задать пароль.

**П р и м е ч а н и е .** При необходимости изменения опций загрузки при старте компьютера потребуется ввести имя пользователя «boot» и заданный на этом шаге пароль.

*Установка. Установка загрузчика**Рис. 17*

*Установка. Установка пароля на загрузчик**Рис. 18*

Для подтверждения выбора и продолжения работы программы установки необходимо нажать кнопку «Далее».

### 3.8 Настройка сети

На этом этапе в окне «Настройка сети» необходимо задать параметры работы сетевой карты и настройки сети (Рис. 19).



*Установка. Настройка сети*

8/12: Настройка сети

Имя компьютера:

**Интерфейсы**

enp0s3
Сетевая карта: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller провод подсоединён MAC: 08:00:27:2b:0a:c5 Интерфейс ВКЛЮЧЕН

Конфигурация:

IP-адреса:

IP:  /24 (255.255.255.0)

Шлюз по умолчанию:

DNS-серверы:

Домены поиска:

(несколько значений записываются через пробел)

*Рис. 19*

В окне «Настройка сети» можно заполнить следующие поля:

- «Имя компьютера» – указать сетевое имя ПЭВМ в поле для ввода имени компьютера;
- «Интерфейсы» – выбрать доступный сетевой интерфейс, для которого будут выполняться настройки;
- «Версия протокола IP» – указать в выпадающем списке версию используемого протокола IP (IPv4, IPv6) и убедиться, что пункт «Включить», обеспечивающий поддержку работы протокола, отмечен;
- «Конфигурация» – выбрать способ назначения IP-адресов (службы DHCP, Zeroconf, ручную);
- «IP-адреса» – пул назначенных IP-адресов из поля «IP», выбранные адреса можно удалить нажатием кнопки «Удалить»;
- «IP» – ввести IP-адрес вручную и выбрать в выпадающем поле предпочтительную маску сети, затем нажать кнопку «Добавить» для переноса адреса в пул поля «IP-адреса»;
- «Шлюз по умолчанию» – в поле для ввода необходимо ввести адрес шлюза, который будет использоваться сетью по умолчанию;

- «DNS-серверы» – в поле для ввода необходимо ввести список предпочтительных DNS-серверов, которые будут получать информацию о доменах, выполнять маршрутизацию почты и управлять обслуживающими узлами для протоколов в домене;
- «Домены поиска» – в поле для ввода необходимо ввести список предпочтительных доменов, по которым будет выполняться поиск.

Конкретные значения будут зависеть от используемого сетевого окружения. Ручного введения настроек можно избежать, если в сети уже есть настроенный DHCP-сервер. В этом случае все необходимое сетевые настройки будут получены автоматически.

**Примечание.** Для совместимости с именем компьютера в сетях Windows (netbios name), имя компьютера не должно превышать 15 символов.

Для сохранения настроек сети и продолжения работы программы установки необходимо нажать кнопку «Далее».

### 3.9 Администратор системы

На данном этапе загрузчик создает учетную запись администратора (Рис. 20). В открывшемся окне необходимо ввести пароль учетной записи администратора (root). Чтобы исключить опечатки при вводе пароля, пароль учетной записи вводится дважды.

*Установка. Задание пароля администратора*




Рис. 20

Для автоматической генерации пароля необходимо отметить пункт «Создать автоматически». Система предложит пароль, сгенерированный автоматическим образом в соответствии с требованиями по стойкости паролей.

Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые, в том числе самые разрушительные, изменения в системе. Поэтому выбор пароля администратора – очень важный момент для безопасности: любой, кто сможет ввести его правильно (узнать или подобрать), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени root могут иметь катастрофические последствия для всей системы.

Подтверждение введенного (или сгенерированного) пароля учетной записи администратора (root) и продолжение работы программы установки выполняется нажатием кнопки «Далее».

### 3.10 Системный пользователь

На данном этапе программа установки создает учетную запись системного пользователя (пользователя) ОС «Альт Рабочая станция».

В окне «Системный пользователь» (Рис. 21) необходимо заполнить следующие поля:

- «Имя» – имя учетной записи пользователя ОС «Альт Рабочая станция» (слово, состоящее только из строчных латинских букв, цифр и символа подчеркивания «\_», причем цифра и символ «\_» не могут стоять в начале слова);
- «Комментарий» – любой комментарий к имени учетной записи;
- «Пароль» – пароль учетной записи пользователя (чтобы исключить опечатки при вводе пароля, пароль пользователя вводится дважды).

Для автоматического создания пароля необходимо отметить пункт «Создать автоматически». Система предложит пароль, сгенерированный автоматическим образом в соответствии с требованиями по стойкости паролей.

В процессе установки предлагается создать только одну учетную запись пользователя – чтобы от его имени администратор мог выполнять задачи, которые не требуют привилегий администратора (root). Учетные записи для всех прочих пользователей системы можно будет создать в любой момент после ее установки.

Подтверждение введенного (или сгенерированного) пароля учетной записи системного пользователя и продолжение работы программы установки выполняется нажатием кнопки «Далее».

### 3.11 Установка пароля на LUKS-разделы

Если на этапе подготовки диска были созданы кодированные разделы (LUKS-разделы), на данном этапе необходимо ввести пароль для обращения к этому разделу (Рис. 22).



*Установка. Создание пользователя*

**10/12: Системный пользователь**

Новая учётная запись пользователя

Имя:



Комментарий:



Пароль: ☐ Создать автоматически

(введите фразу)


(повторите фразу)

☐ Автоматический вход в систему

  Справка

 Назад  Далее

*Рис. 21*

*Установка. Установка пароля на кодированные разделы**Рис. 22*

Установленный пароль потребуется вводить для получения доступа к информации на данных разделах. Например, если вы зашифровали `/home`, то во время загрузки системы будет необходимо ввести пароль для этого раздела, иначе вы не сможете получить доступ в систему под своим именем пользователя.

**Примечание.** Если кодируемые разделы, не создавались, этот шаг пропускается автоматически.

### 3.12 Завершение установки

На экране последнего этапа установки отображается информация о завершении установки ОС «Альт Рабочая станция» (Рис. 23).




Рис. 23

После нажатия кнопки «Завершить» автоматически начнется перезагрузка системы. Далее можно загружать установленную систему в обычном режиме.

### 3.13 Особенности установки в UEFI-режиме

#### 3.13.1 Начальный загрузчик EFI

После загрузки компьютера с установочного диска выводится меню, в котором можно выбрать варианты загрузки системы (Рис. 24):


- «Установить ALT Workstation 9.2 x86\_64» – установка операционной системы;
- «LiveCD (жёсткий диск не нужен)» – в этом режиме работа ОС «Альт Рабочая станция» осуществляется непосредственно с DVD/flash-диска, не затрагивая установленную на жестком диске ОС. Режим LiveCD позволяет быстро начать работу с компьютером, избегая длительного процесса установки ОС в постоянную память;
- «LiveCD с поддержкой сеансов» – в этом режиме работа ОС «Альт Рабочая станция» осуществляется непосредственно с flash-диска, не затрагивая установленную на жестком диске ОС. Поддержка сеансов предполагает, что все изменения в настройках ОС, сделанные в



текущей сессии, после перезагрузки компьютера будут сохранены и восстановлены в новом сеансе автоматически;

- «Сменить язык» – позволяет выбрать язык интерфейса загрузчика и программы установки (нажатие клавиши F2 вызывает такое же действие);
- «Спасательный LiveCD» – восстановление уже установленной, но так или иначе поврежденной ОС Linux путем запуска небольшого образа ОС в оперативной памяти. Восстановление системы потребует некоторой квалификации. Этот пункт также может быть использован для сбора информации об оборудовании компьютера, которую можно отправить разработчикам, если ОС «Альт Рабочая станция» устанавливается и работает неправильно. Загрузка восстановительного режима заканчивается приглашением командной строки:  
[root@localhost /]#;
- «Настройка системы» – конфигурирование устройств загрузки.

*Установка. Загрузка с установочного диска*



*Рис. 24*

На данном этапе установки не поддерживается «мышь», поэтому для выбора различных вариантов и опций установки необходимо воспользоваться клавиатурой.

Для перемещения курсора необходимо использовать клавиши со стрелками. Нажатие клавиши <Enter> приводит к активированию выбранного пункта меню.

Нажатием клавиши <E> можно вызвать редактор параметров текущего пункта загрузки. Если система настроена правильно, то редактировать их нет необходимости.

### 3.13.2 Подготовка диска

Особенности разбиения диска:

- для того чтобы система правильно работала (в частности могла загрузиться) с UEFI, при ручном разбиении диска надо обязательно сделать точку монтирования `/boot/efi`, в которую нужно смонтировать `vfat` раздел с загрузочными записями. Если такого раздела нет, то его надо создать вручную. При разбивке жесткого диска в автоматическом режиме такой раздел создает сам установщик;
- требуется создать новый или подключить существующий FAT32-раздел с GPT-типом ESP (`efi system partition`) размером 100 – 500 Мбайт (будет смонтирован в `/boot/efi`);
- может понадобиться раздел типа «`bios boot partition`» минимального размера, никуда не подключенный и предназначенный для встраивания `grub2-efi`;
- остальные разделы – и файловая система, и `swap` – имеют GPT-тип «`basic data`»; актуальный тип раздела задается отдельно.

Ручной профиль разбиения диска позволяет установить ОС «Альт Рабочая станция» на программный RAID-массив, разместить разделы в томах LVM и использовать шифрование на разделах.

### 3.13.3 Установка загрузчика

Программа установки автоматически определяет, в каком разделе НЖМД следует располагать загрузчик для возможности корректного запуска ОС «Альт Рабочая станция». Модуль установки загрузчика предложит вариант EFI (Рис. 25), с которым стоит согласиться.




Рис. 25

### 3.14 Проблемы при установке системы

Если в системе не произошла настройка какого-либо компонента после стадии установки пакетов, следует довести установку до конца, загрузить систему и попытаться в спокойной обстановке повторить настройку.

В случае возникновения проблем с установкой, можно вручную задать необходимые параметры в строке «Параметры загрузки» меню начального загрузчика:

- `xdriver` – графический установщик предпринимает попытку автоматического подбора драйвера видеокарты, но иногда это ему не удаётся. Данным параметром можно отключить «искусственный интеллект» и явно указать нужный вариант драйвера;
- `instdebug` – если будет присутствовать этот параметр, то перед запуском и после завершения работы графического установщика будет запущена оболочка `shell`. Это очень полезное средство для выявления причин отсутствия запуска графической части программы установки. Последовательность работы внутренних сценариев следующая: `install2` → `xinit` → `alterator-install2` → `alterator-wizard`. При необходимости можно вручную загрузить Xorg

(команда `xinit`) и в открывшемся окне терминала запустить `alterator-install2` (или `alterator-wizard`) вручную.

Если вообще не получилось установить систему (не произошла или не завершилась стадия установки пакетов), то следует попробовать повторить попытку в режиме «Установка в безопасном режиме» (Рис. 26).

*Установка. Установка в безопасном режиме*




Рис. 26

В безопасном режиме отключаются все параметры ядра (`apm=off acpi=off mce=off barrier=off vga=normal`), которые могут вызвать проблемы при загрузке. В этом режиме установка будет произведена без поддержки APIC. Возможно, у вас какое-то новое или нестандартное оборудование, но может оказаться, что оно отлично настраивается со старыми драйверами.

## 4 ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ДО АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

После установки системы, её лучше сразу обновить до актуального состояния. Можно не обновлять систему и сразу приступать к работе только в том случае, если не планируется подключение к сети или Интернету и нет необходимости устанавливать дополнительные программы.

Для обновления системы необходимо выполнить команды (с правами администратора):

```
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
# update-kernel
# apt-get clean
# reboot
```

**Примечание.** Получить права администратора можно, зарегистрировавшись в системе (например, на второй консоли – нажать клавиши <Ctrl>+<Alt>+<F2>) под именем root или выполнив в терминале команду:

```
$ su -
```