

Pragmatic Tools Migrator

Леонид Кривошеин <gost@basealt.ru>

Издание 1.0

История переиздания
30.06.2022

ЛК

Содержание


1. Дистрибутивы	1
2. Установка	1

1. Дистрибутивы

- 1.1. Установка проводилась на образе ОС: **Альт Сервер 10**.
- 1.2. Из репозитория устанавливался: **FreeIPA Server 4.9.7**.
- 1.3. Дистрибутив **Pragmatic Tools Migrator 2.0.1**.

2. Установка


- 2.1. Установить FreeIPA в соответствии с инструкцией: <https://www.altlinux.org/FreeIPA>
- 2.2. Подключится пользователем и проверить версии установленных программ:



```
root@ipa: /root
[test@ipa Рабочий стол]$ su -
Password:
[root@ipa ~]# cat /etc/os-release
NAME="ALT Server"
VERSION="10.0"
ID=altlinux
VERSION_ID=10.0
PRETTY_NAME="ALT Server 10.0 (FalcoRusticolus)"
ANSI_COLOR="1;33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:server:10.0"
BUILD_ID="ALT Server 10.0"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
[root@ipa ~]# uname -a
Linux ipa.mydomain.local 5.10.82-std-def-alt1 #1 SMP Fri Dec 3 14:49:25 UTC 2021 x86_64 GNU/Linux
[root@ipa ~]# apt-repo
rpm [p10] http://mirror.yandex.ru/altlinux p10/branch/x86_64 classic
rpm [p10] http://mirror.yandex.ru/altlinux p10/branch/x86_64-1586 classic
rpm [p10] http://mirror.yandex.ru/altlinux p10/branch/noarch classic
[root@ipa ~]# rpm -qa |grep freeipa
python3-module-freeipa-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-common-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-server-dns-4.9.7-alt1.x86_64
task-auth-freeipa-0.43.9-alt4.x86_64
freeipa-server-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-client-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-server-trust-ad-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-server-common-4.9.7-alt1.x86_64
freeipa-client-common-4.9.7-alt1.x86_64
[root@ipa ~]#
```

- 2.3. Установить **Pragmatic Tools Migrator 2.0.1** в соответствии с инструкцией в документе «Pragmatic Tools Migrator 2.0.1 – Руководство администратора».

2.4. После успешной установки можно получить доступ к пользовательскому интерфейсу по адресу: <http://localhost:8088> .



2.5. Произвести настройку подключения к Active Directory (AD) и FreeIPA в соответствии с пунктом «Первичная настройка» документа «Pragmatic Tools Migrator 2.0.1 – Руководство администратора». После настройки подключения проверка должна завершиться успехом. В результате в UI должна появиться надпись «Соединение установлено». Пример окна для настройки подключения к Active Directory:

