
VipNet Client for Linux

Максим Князев <gost@basealt.ru>

Издание 1.0

История переиздания
23.04.202

МК

Содержание

1. Аппаратные требования	1
2. Дистрибутивы	1
3. Установка	1
4. Проверка лицензий	2

1. Аппаратные требования

- Процессор: **Intel Core Duo** или другой схожий по производительности 64-разрядный процессор;
- Объем оперативной памяти — не менее **1 Гбайт**;
- Свободное место на жёстком диске — не менее **500 Мбайт** (рекомендуется 1 Гбайт).

2. Дистрибутивы

Установка производилась на образе ОС: **Альт Рабочая Станция 9 x86-64**

```
$ uname -a
Linux workstation-9-x86-64 4.19.102-std-def-alt1 #1 SMP
Wed Feb 5 21:23:53 UTC 2020 x86_64 GNU/Linux
```

Дистрибутив консольная версия VipNet Client 4.8:
vipnetclient_gost_ru_x86-64_4.8.0-6348.rpm

Дистрибутив графическая версия VipNet Client 4.8: **vipnetclient-gui_gost_ru_x86-64_4.8.0-6348.rpm**

Дистрибутив ключей файл (*.dst)

3. Установка

3.1. Устанавливаем пакет с VipNet Client:

```
# rpm -i vipnetclient_gost_ru_x86-64_4.8.0-6348.rpm
```

Либо точно так же возможно установить GUI версию:

```
# rpm -i vipnetclient-gui_gost_ru_x86-64_4.8.0-6348.rpm
```

3.2. Далее устанавливаем ключи

```
# vipnetclient installkeys abn_0009.dst
```

(например: пароль — 11111111 (8 единиц))


3.4. Запускаем VipNet client:

```
# vipnetclient start
```

4. Проверка лицензий

Проверяем, что клиент запустился:

```
# vipnetclient info
```



```
root@host-15: /home/workstation10/Загрузки
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
host-15 Загрузки # vipnetclient info
Version          4.8.0-6348
VPN status       enabled

Host name        Client 4 Linux
Host ID          10E90012
Permissions level maximum
Roles            0x17, 0x91
Active coordinator 10E9000B, Coordinator 2, 11.0.0.1
ViPNet network name ViPNet_3
ViPNet network ID 4329
License expires on 2022-10-01
Keys issued on   2022-01-26 17:38:24

Keys             Keys have been installed and verified (/root/.vipnet)
License status   License has been verified successfully. No errors found

User             root
Process ID       #75720
Logging level    3
DNS status       enabled
Fault-tolerance enabled(10)
Autostart        disabled
host-15 Загрузки #
```

Если была установлена GUI версия, то через вкладку *Меню* → *Системные* → *VipNet Client for Linux* можно посмотреть информацию о версии клиента.

