

Инструкция по установке программного обеспечения Rinel-Lingo v10.0 для ОС ALT Linux

Для установки ПО Rinel-Lingo необходимо:

1. Войти в систему с учётной записью, которая в дальнейшем будет использоваться для работы с ПО Rinel-Lingo (далее по тексту - учётная запись пользователя). Учётная запись пользователя должна иметь права администратора.
2. Обновить пакеты ОС;
3. Убедиться, что доступен Internet;
4. Подключить USB-ключ защиты;
5. Распаковать архив дистрибутива. Например в папку Домашняя;
6. Войти в папку распакованного дистрибутива;
7. Запустить программу Install_RL или скрипт Install_RL.sh с правами учётной записи пользователя.

Программа Install_RL может запросить пароль. Необходимо ввести пароль для учётной записи пользователя.

Для деинсталляции ПО Rinel-Lingo необходимо войти в систему с учётной записью пользователя.

Далее перейти в папку Домашняя/Rinel-Lingo_v100 и запустить программу Uninstall_RL или скрипт Uninstall_RL.sh с правами учётной записи пользователя. Программа Uninstall_RL может запросить пароль. Необходимо ввести пароль для учётной записи пользователя.

Дополнительные пояснения:

Для работы ПО Rinel-Lingo (кроме демо-версии) необходим подключённый USB-ключ защиты.

USB-ключ входит в комплект поставки ПО Rinel-Lingo.

Для работы ПО Rinel-Lingo может понадобиться установка дополнительных пакетов из репозитория, если их нет в системе.

Данные пакеты автоматически устанавливаются при инсталляции ПО Rinel-Lingo, в случае подключенного Internet.

Если подключение Internet отсутствует, то ПО Rinel-Lingo может установиться без дополнительных пакетов,

в этом случае, в конце установки, программа Install_RL сообщит какие именно пакеты не установлены.

Дополнительные пакеты можно установить, выполнив следующие действия (необходим Internet):

1. Войти в паку Домашняя/Rinel-Lingo_v100/AadDeb;
2. Запустить скрипт AddRPM_ALT.sh для ALT Linux.

В результате работы программы Install_RL **выполняются следующие действия:**

- ПО Rinel-Lingo устанавливается в каталог Домашняя/Rinel-Lingo_v100;
- На рабочий стол записываются ярлыки для запуска программ Teacher и Pupil;
- Ярлык для запуска программы Pupil записывается в каталог автозапуска (при запуске ОС, запускается программа Pupil);
- Устанавливаются необходимые дополнительные пакет

В дистрибутивах ALT Linux у пользователя может отсутствовать права для работы с командой sudo.

Это может быть по причине того, что в /etc/sudoers не описан ни один пользователь.

Возможный вариант решения:

1. Войти в терминал
2. su -
3. Ввести пароль для root
4. control sudowheel enabled
5. exit